

TECHNISCHE ÄNDERUNG



MICROSOFT STELLT BASIC-AUTHENTIFIZIERUNG
FÜR DEN SMTP-CLIENT EIN

Inhaltsverzeichnis

1.	Technische Änderung.....	3
2.	Sind Sie betroffen?	3
2.1.	Wie finde ich meine Version heraus?	3
2.1.1.	Versionen: Nav 2018 oder BC 13.....	4
2.1.2.	Versionen: BC 14, BC 15, BC 16, BC 17, BC 18, BC 19	5
2.1.3.	Versionen: BC 20, BC 21, BC 22, BC 23, BC 24, BC 25, BC26, BC27	6
3.	Kontakt.....	7

1. Technische Änderung

Wir möchten Sie über eine bevorstehende technische Änderung informieren, die den E-Mail-Versand über Microsoft Dynamics NAV und Dynamics 365 Business Central tangieren, wenn Sie Microsoft 365 (Exchange Online) nutzen:

Microsoft stellt die Basic-Authentifizierung für den SMTP-Client-Submission-Dienst (smtp.office365.com und smtp-legacy.office365.com) in Exchange Online zum 1. März 2026 endgültig ein.

Weitere Informationen sind unter diesem Blogeintrag zu finden: [„Exchange Online to retire Basic auth for Client Submission \(SMTP AUTH\)“](#).

2. Sind Sie betroffen?


Die Umstellung betrifft Sie, sofern Sie aus Dynamics NAV oder Business Central heraus E-Mails versenden und dafür eine E-Mail-Konfiguration verwenden, welche sich über einen SMTP-Server (smtp.office365.com und smtp-legacy.office365.com) mit Benutzername und Passwort (Basic Auth) anmeldet. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Prüfung, finden Sie in dem Dokument je nach Version untenstehend.

2.1. Wie finde ich meine Version heraus?


In älteren Versionen können Sie über den blauen Pfeil auf der linken Seite über den Reiter Hilfe aufrufen. In neueren Versionen finden Sie auf der rechten Seite ein Fragezeichen. Sofern Sie dieses auswählen, können Sie über Hilfe und Support die Version einsehen.

2.1.1. Versionen: Nav 2018 oder BC 13

Sofern Sie die Version Dynamics NAV 2018 oder Business Central 13 nutzen, suchen Sie in dem Suchfenster auf der rechten Seite nach SMTP.




Es öffnet sich die SMTP Mail-Einrichtung. Sofern hier ein SMTP Server (smtp.office365.com / smtp-legacy.office365.com) **UND** die Authentifizierung = Standard eingetragen sind, sind Sie von der Änderung betroffen.




2.1.2. Versionen: BC 14, BC 15, BC 16, BC 17, BC 18, BC 19

Sofern Sie einer der folgenden Version BC 14, BC 15, BC 16, BC 17, BC 18 oder BC 19 nutzen, suchen Sie in dem Suchfenster auf der rechten Seite nach SMTP.




Es öffnet sich die SMTP Mail-Einrichtung. Sofern hier ein SMTP Server (smtp.office365.com / smtp-legacy.office365.com) **UND** die Authentifizierung = Standard eingetragen sind, sind Sie von der Änderung betroffen.



2.1.3. Versionen: BC 20, BC 21, BC 22, BC 23, BC 24, BC 25, BC26, BC27

Sofern Sie einer der folgenden Version BC 20, BC 21, BC 22, BC 23, BC 24, BC 25, BC26 oder BC27 nutzen, suchen Sie in dem Suchfenster auf der rechten Seite nach E-Mail Konten.



Wählen Sie aus der Übersicht SMTP aus.

Kontoart ↑		Details
	Microsoft 365	Verwenden Sie Microsoft 365-Postfächer.
	Aktueller Be...	Benutzer senden E-Mails von ihrem Anmeldekonto.
→ 	SMTP	Verwenden Sie SMTP zum Senden von E-Mails.

Es öffnet sich die SMTP Mail-Einrichtung. Sofern hier ein SMTP Server (smtp.office365.com / smtp-legacy.office365.com) **UND** die Authentifizierung = Basic eingetragen sind, sind Sie von der Änderung betroffen.

SMTP-Konto einrichten



Kontoname	*	
Absendertyp		Bestimmter Benutzer 
Absendername		
E-Mail-Adresse	*	
Serveradresse	*	smtp.office365.com
Serverport		25
Authentifizierung		Basic 
Benutzername		
Kennwort		

Office 365-Servereinstellungen übernehmen

Zurück

Weiter

3. Kontakt

Sofern Sie Unterstützung benötigen oder wir eine erfolgreiche Umstellung mit Ihnen zusammen planen und durchführen können, kontaktieren Sie uns über

Mail: next-support@akquinet.de

Tel: **0431/7170-444**

